

# FIELDVIEW UNIX 版

## ライセンスパスワードの設定方法(早見版)

### 1. ライセンスパスワードの設定方法

- ① root でログインして下さい。
- ② date コマンドで、マシンの日付が正しく設定されていることを確認して下さい。
- ③ FIELDVIEW をインストールしたディレクトリの下の /data ディレクトリに移動して下さい。  

```
cd /usr/fview/fv/data
```
- ④ 次のファイルを vi エディタなどで開いて、弊社からお送りしたライセンスパスワードの内容と同一に編集してください。  

```
vi license.dat
```

 ※DAEMON 行を正しいパスに設定してください。

### 2. ライセンスサーバの起動(\*)

\* ノードロックライセンスの場合は不要です。

- ① 下記のコマンドにてライセンスサーバを起動して下さい。

```
fv_server start
```

[備考] ライセンスサーバを、マシン起動時に自動起動する方法(IRIX の場合)

以下の設定により、自動的にライセンスサーバが起動されます。

```
In -s /usr/fview/fv/bin/fv_server /etc/rc2.d/S99fvserver
(FIELDVIEW のインストール先ディレクトリによって変更して下さい)
```

### 3. FIELDVIEW が起動しない場合の対処方法

ライセンスの設定を行っても FIELDVIEW が起動しない場合は、以下の項目をご確認下さい。

- ① フローティングライセンスでは、FIELDVIEW を起動する前にライセンスサーバを起動する必要があります。  
ライセンスサーバを起動したかどうかを確認して下さい。
- ② ライセンスサーバの日付が正しく設定されていることを確認して下さい。
- ③ 念のため、ライセンスサーバのマシンをリポートして下さい。

上記の確認を行っても起動しない場合は、以下の①～⑥の情報を添えて弊社まで E-Mail または FAX などでご連絡下さい。

- ① ライセンスサーバ起動時のエラーメッセージ
- ② 下記手順にてライセンスサーバを再起動した時のエラーメッセージ  

```
fv_server stop
fv_server start
```
- ③ FIELDVIEW を起動したときに、コマンドラインに表示されるメッセージ
- ④ 以下のコマンドの実行結果  

```
fv_server status
fv_server diagnose
fv_server id
uname -a
```

- ⑤ ライセンスファイル(license.dat)の内容

- ⑥ ログファイル (flexlm.log)の内容

※ license.dat と同じディレクトリか、インストールディレクトリの"flexlm"以下にあります。

#### ご参考) FIELDVIEW のライセンスファイルの内容について

##### SERVER 行の注意事項

実際のマシンの名前とサーバーIDがSERVER行の設定と一致しなければ、ライセンスサーバは起動しません。以下のコマンドで、マシンの名前とサーバーIDを表示することができます。念のためご確認下さい。

確認用コマンド `fv_server id`

##### DAEMON 行の注意事項

DAEMON 行のパス設定の部分は、インストール時に自動修正されます。正しく設定されていることをご確認ください。正しく設定されていない場合は修正して下さい。

##### INCREMENT 行の注意事項

INCREMENT 行の'¥'(円マーク)は、機種によっては'\'(バックスラッシュ)となります。この記号は、長い行を分割して複数行に記述する場合に使用する記号です。