



FIELDVIEW

BRING CFD TO LIFE

FieldViewモジュールダウンロードガイド

My.Tecplot.comへの登録・ログイン
とインストールモジュールの入手方法

2022年3月・第11版

株式会社 **ヴァイナス**

技術一部

1. ご注意	・・・ 3ページ
2. FieldView 21の稼働環境	・・・ 4ページ
3. フローチャート	・・・ 6ページ
4. 以前のFieldViewカスタマポータルへ登録済みですか？	・・・ 7ページ
5. My.Tecplot.comに新規登録	・・・ 8ページ
6. My.Tecplot.comにログイン	・・・ 9ページ
7. FieldViewのダウンロード	・・・ 11ページ
8. FieldViewをインストール	・・・ 13ページ
9. フローティングライセンスの場合	・・・ 14ページ
9.1 RLMをインストール	・・・ 15ページ
9.2 ライセンスキーの申請	・・・ 16ページ
9.3 RLMにライセンスキーを設定（RLMを初めてインストールした場合）	・・・ 17ページ
9.4 RLMにライセンスキーを設定（既にRLMをインストールしている場合）	・・・ 18ページ
9.5 クライアントにライセンスサーバ情報を設定	・・・ 19ページ
10. ノードロックライセンスの場合	・・・ 20ページ
10.1 RLMのインストール不要	・・・ 21ページ
10.2 ライセンスキー／アクティベーションコードを申請	・・・ 22ページ
10.3 アクティベーションコードを設定	・・・ 23ページ
10.4 ライセンスキーを設定	・・・ 24ページ

1. ご注意

1. すべての操作に関する詳細なマニュアルは、「**FieldView21インストールレーションガイド**」、「FieldView User's Guide」、「Working with FieldView」および「FieldView Reference Manual」をご参照下さい。
2. このマニュアルの著作権は、株式会社ヴァイナスにあります。
3. このマニュアルの一部または全部を無断で使用、複製することはできません。
4. このマニュアルに記載されている事柄は、将来予告なしに変更されることがあります。
5. このマニュアルはFieldViewのインストール方法を説明したものです。
6. このマニュアルの記載事項によるFieldViewの使用、複製ならびに配布により生じたユーザーおよび第三者の損害（通常損害、特別の事情により生じた損害、逸失利益、その他一切の損害を含みます）について、株式会社ヴァイナスは一切その責任を負いません。

2. FieldView 21の稼働環境 (1/2)

FieldView 21の動作サポート機種/OSは以下の通りです。

System	Platform	OS	FieldView21 Module		
			Client	Server	Parallel
Linux (64-bit)	AMD64/EM64T/Xeon-64	CentOS 6			「正式対応」OS
		CentOS 7			「稼働確認」OS
		CentOS 8			「稼働確認」OS
		Red Hat Enterprise Linux 6			「稼働確認」OS
		Red Hat Enterprise Linux 7			「稼働確認」OS
		Red Hat Enterprise Linux 8			「稼働確認」OS
		Debian 10			「稼働確認」OS
		Debian 11			「稼働確認」OS
		Ubuntu 18.04			「稼働確認」OS
		Ubuntu 20.04			「稼働確認」OS

2. FieldView 21の稼働環境 (2/2)


FieldView 21の動作サポート機種/OSは以下の通りです。

System	Platform	OS	FieldView21 Module		
			Client	Server	Parallel
Windows (64-bit)	AMD64/EM64T/Xeon-64	Windows 7 Pro SP1	「稼働確認」OS		
		Windows 8	「稼働確認」OS		
		Windows 10	「正式対応」OS		
Apple Mac	INTEL	Big Sur	「正式対応」OS		

動作サポート機種/OSは、同時に保守契約のユーザーサポートの対象となります。ただし以下のような違いがあります。

- 「正式対応」OS 開発元のFieldView CFD社側で総合的にテストされたOSです。
- 「稼働確認」OS ユーザー側でインストールおよび動作することが確認されたOSです。正式な動作サポート対象OSではないことにご注意下さい。問題が発生しないか、動作に支障のないエラーのみで動作できることを意味します。ただし開発元でテストされたOSではないため、ユーザーサポートの結果によっては最終的なFieldViewの動作まで保証することができませんので予めご了承ください。またユーザー定義データリーダー、ユーザー定義ファンクションは正常に動作しない場合もあります。インストール前には必ずFieldViewが正常に動作できるかをお確かめください。

3. フローチャート



4. 以前のFieldViewカスタマポータルへ登録済みですか？

2021年12月1日に FieldViewカスタマーポータルが、
Vera社傘下の Tecplotカスタマーポータルの
「My.Tecplot.com」と統合することになりました。

新しいFieldView
カスタマーポータル


以前のFieldView
カスタマーポータル

「FieldView21から**新規でご利用のお客様**」、
「以前の FieldViewカスタマーポータルに**登録していなかったお客様**」

- カスタマポータルへの新規登録が必要になります。
 - **P.8へお進みください**

「以前の FieldViewカスタマーポータルに**既に登録済みのお客様**」

- セキュリティ強化のためパスワードを再設定いただきます。
 - **P.9へお進みください**



tecplot Master the View

FIELDVIEW
BRING CFD TO LIFE

Tecplot and FieldView Customer Portal

FieldView CFD is now a member of the Tecplot family, complementing our suite of post-processing tools with high-end CFD visualization.

FieldView Customers, welcome to the Tecplot and FieldView Customer Portal

- Your MyFieldView portal account has been transferred. All you need to do is [Reset your password](#).
- If you already have a MyTecplot account, you can use that to access FieldView downloads and services here.
- If you don't have a MyFieldView or MyTecplot account, please follow the steps to [Request an Account](#).


Email

Password

I have read and agree to the [Privacy Policy](#)

[Log In](#) [Forgotten Password](#)

[Request Account](#)



FIELDVIEW
BRING CFD TO LIFE

Welcome to the new MyFieldView portal

If you have not created your new account please follow the steps to [Request Account](#). (Your old login will not work on this site.)

You do not need an account to [Try FieldView](#) or to [Request a Quote](#). Product documentation is now available on [fieldview.com](#).

EMAIL

PASSWORD

I have read and agree to the [Privacy Policy](#)

[LOG IN](#)


[Forgot Password](#)

5. My.Tecplot.comに新規登録

「FieldView21から新規でご利用のお客様」と
「以前の FieldViewカスタマーポータルに登録していなかったお客様」は
My.Tecplot.comへの新規登録が必要です。

新規登録は、[ヴァイナスのカスタマー登録](#)ページから行えます。


1. 下記のURLにアクセス
(ログインIDとパスワードはサポートニュースに記載されています)
<https://www.vinas.com/support/fieldview/index.html>
2. [カスタマー登録](#) を押してください。
3. 必要な項目をご記入いただき、「送信」を押してください。







6. My.Tecplot.comにログイン (1/2)

お手数おかけしますが、以下の手順にてパスワードのリセットと再設定をお願いいたします。

1. My.Tecplot.com「<https://my.tecplot.com>」にアクセスし、「**Reset your password**」をクリック
2. 既にご登録いただいているお客様の「メールアドレスを**Email**に入力」し、「**Send**」をクリック
3. パスワード再設定用のWebページのリンクを記載したメールが、カスタマー登録時のメールアドレスに届きますので、「**Go to this page to set your new password**」をクリック
4. 「**New password**と**Repeat new password**」に「新しいパスワードを入力」し、「**Save**」をクリック
5. 右下のような表示が出てきたらパスワードの再設定は完了です。「**Back to login**」をクリック



Reset your password.



6. My.Tecplot.comにログイン (2/2)

再度リニューアルした Customer Portal のログインページに戻り、ログインします。

1. 「**Email**」、「**Password**」を入力
2. 「**Privacy Policy**」をクリック
3. 別窓で表示される内容に同意いただけましたら、「I have read and agree to the Privacy Policy」に**チェック**
4. 「**Log in**」をクリックし、ログイン

インストールモジュールのダウンロードについては、次のページへお進みください。



tecplot. Master the View

FIELDVIEW
BRING CFD TO LIFE

Tecplot and FieldView Customer Portal

FieldView CFD is now a member of the Tecplot family, complementing our suite of post-processing tools with high-end CFD visualization.

FieldView Customers, welcome to the Tecplot and FieldView Customer Portal

- Your MyFieldView portal account has been transferred. All you need to do is [Reset your password.](#)
- If you already have a MyTecplot account, you can use that to access FieldView downloads and services here.
- If you don't have a MyFieldView or MyTecplot account, please follow the steps to [Request an Account.](#)

Email

Password

I have read and agree to the [Privacy Policy](#)

[Log In](#) [Forgotten Password](#)

[Request Account](#) I have read and agree to the [Privacy Policy](#)

7. FieldViewのダウンロード (1/2)


Customer Portal のログインページが開きます。

1. 「**Product Release**」をクリック
2. FieldView本体のダウンロードページに移動
またはRLMのダウンロードページに移動

<注意事項>

FieldViewをご購入いただいたお客様であっても「Tecplot 360」、「Tecplot RS」、「Tecplot Focus」はご使用いただけません。

弊社ヴァイナスでは Tecplot はお取り扱いしておりませんので予めご了承ください。




7. FieldViewのダウンロード (2/2)

FieldView21とRLMのいずれかのバージョンをダウンロードします。

3. 各バージョン・各OSのリンクをクリック
4. 下のようなメッセージが出ますので「OK」をクリックいただくと、ダウンロードが開始されます。



ダウンロード開始



tecplot Master the View

FIELDVIEW
BRING CFD TO LIFE

Dashboard Product Releases Licenses & Keys Technical Support Profile Logout

FieldView Releases

For installation instructions, please see the section Installing FieldView (Basic Installation) in our Installation_Guide.pdf.
Beginning with FieldView 21, the Reprise License Manager (RLM) is required for network licenses. FieldView 20 and older releases still require FlexNet.

Current Version

Release Notes	Version	Download
Dec 2021	FieldView 21	Linux 64
Dec 2021	FieldView 21	Mac 64
Dec 2021	FieldView 21	Windows 64

Older Supported Versions


Release Notes	Version	Download
Jan 2021	FieldView 20	Linux 64
Jan 2021	FieldView 20	Mac 64
Jan 2021	FieldView 20	Windows 64

tecplot.com | info@tecplot.com | 1.800.763.7005 | fieldviewcfd.com | info@fieldviewcfd.com | 1.800.887.8500

8. FieldViewをインストール

1. FieldViewを実際に操作するクライアントマシンに、FieldView21本体をインストール
2. ご申請のライセンス形態によって下記の手順に進んでください。

- **フローティングライセンスの場合**
複数のクライアントでライセンスを共用する場合
(ライセンスサーバでライセンスを管理)
 - P.12へお進みください。
- **ノードロックライセンスの場合**
クライアント単独でライセンスを使用する場合
(FieldView本体でライセンスを管理)
 - P.17へお進みください。



9. フローティングライセンスの場合


9. フローティングライセンスの場合

9.1 RLMをインストール

フローティングライセンスにて、ライセンスを共用する場合は、ライセンスサーバにRLMのみインストールしてください。

FieldView本体のインストールは必要ありません。

以降、RLM12.4でご説明を進めていきます。





9.2 ライセンスキーの申請

ライセンスキーの申請に必要なmyhostids.txt を取得します。

1. RLMのインストールフォルダにmyhostids.txtが自動で生成されています。
Win : C:¥Program Files¥Tecplot¥RLM for Tecplot Products 12.4
Linux : /usr/local/rlm12.4
2. 弊社ホームページより「フローティングライセンスの申請」をお願いいたします。
申請時に「myhostids.txt」の内容を入力いただくことになります。

<https://www.vinas.com/request/index.html>



9.3 RLMにライセンスキーを設定 (RLMを初めてインストールした場合)


ライセンスキーがお手元に到着しましたら、以下の手順でRLMを起動します

なお、これらの操作はすべてライセンスサーバ上で行ってください。

1. 弊社からお送りします、すべてのFieldViewのライセンスファイルを「RLM for Tecplot Products 12.4」フォルダに格納

※ 内容が異なるライセンスファイルが複数ある場合も、上記の所定の場所にすべて格納いただくだけで問題ありません。

2. サンプルで置かれている「tecplotlm.lic」を削除
3. <http://localhost:5054>を開く
4. Reread/Restart Serversをクリック
5. REREAD/RESTARTをクリック



9.4 RLMにライセンスキーを設定 (既にRLMをインストールしている場合)

既にPointwise等、RLMライセンスサーバを使用するアプリケーションをご利用の場合、同一管理画面でライセンスの管理を行うことが可能です。


- 今回インストールしたRLMのフォルダの中から次の2つのファイルを、既存のRLMのoptファイル、setファイルが格納されているフォルダにコピー
 - teclmd.opt
 - teclmd.set

- 弊社からお送りします、すべてのライセンスファイルを既存のRLMのライセンスファイル格納フォルダに格納

例：Windows版 Pointwise のRLMのライセンスファイル格納場所
C:\Program Files\Pointwise\RepriseLicenseServer\win64

※ 内容が異なるライセンスファイルが複数ある場合も、上記の所定の場所にすべて格納いただくだけで問題ありません。

- ライセンスサーバを再起動



The screenshot shows the Reprise License Server Administration web interface. The main content area displays the status for "rlm" on ACE (port 27100). It includes a table for RLM software and command versions, a table for rim statistics, and a table for ISV Servers. A red box highlights the "teclmd" entry in the ISV Servers table, which is marked as "Running". A red arrow points from this entry to a text box at the bottom of the screenshot.

ISV Servers	Name	port	Running	Restarts	Server Status	License Usage	Debug Log	REREAD	TRANSFER	SHUTDOWN
	teclmd	27101	Yes	11	Server Down	Server Down	Server Down	teclmd	Server Down	Server Down
	pwid	49687	Yes	0	pwid	pwid	pwid	pwid	pwid	pwid
	optimalsol	49688	Yes	0	optimalsol	optimalsol	optimalsol	optimalsol	optimalsol	optimalsol
	vinas	49691	Yes	11	Server Down	Server Down	Server Down	vinas	Server Down	Server Down


teclmdがFieldViewのライセンスです

※異なる管理画面でライセンス管理をご希望の場合はfieldview@vinas.comまでご連絡ください。

9.5 クライアントにライセンスサーバ情報を設定

フローティングライセンス（ネットワークライセンス）で、ライセンスサーバの設定が完了しましたら、クライアントの設定を行います。

1. FieldViewを起動
2. FieldView Licensing画面で「**Network license server**」を選択（Help > FieldView Licensing...）
3. 「**License server name**」にライセンスサーバ名を入力
4. 「**Port number**」にライセンスファイルのHOST行の末尾のポート番号を入力
5. **OK**をクリック



10. ノードロックライセンスの場合


10. ノードロックライセンスの場合

10.1 RLMのインストール不要

クライアント単独でライセンスを設定したい場合は、ライセンスサーバにRLMをインストールする必要はありません。

クライアントにインストールしたFieldViewのみで
ライセンス申請と設定することが出来ます。

インターネットに直接接続可能であれば、
アクティベーションコードによる設定が便利です。




10.2 ライセンスキー／アクティベーションコードを申請

ライセンスキー／アクティベーションコードの申請に必要な myhostids.txt を生成します。

1. FieldViewを起動
2. FieldView Licensing画面で「**Network license server**」を選択
(Help > FieldView Licensing...)
3. 「**Request License**」をクリック
4. 「**Cancel**」で一旦、FieldViewを終了
5. 以下のフォルダにmyhostids.txtが生成されます。
Win : C:¥Users¥<ユーザーアカウント名>¥AppData¥Local¥FieldView CFD
Linux : ~/.local/share/'FieldView CFD'
6. 弊社ホームページより「**ノードロックライセンスの申請**」をお願いいたします。
申請時に「myhostids.txt」の内容を入力いただくことになります。


<https://www.vinas.com/request/index.html>



10.3 アクティベーションコードを設定

アクティベーションコードによる設定

1. FieldViewを起動
2. FieldView Licensing画面で、「**Activation Code**」を選択
(Help > FieldView Licensing...)
3. 「**Please enter an activation code**」に
アクティベーションコードを入力
4. 「**Activate**」をクリック




10.4 ライセンスキーを設定

ライセンスキーをファイル化したライセンスファイルによる設定

1. FieldViewを起動
2. FieldView Licensing画面で「**License File**」を選択
(Help > FieldView Licensing...)
3. 「**Open License File...**」をクリック
4. ファイルブラウザが開くのでお送りしたライセンスファイルを選択し「**開く**」をクリック

あるいは、ライセンスファイルの内容をLicense key欄にコピー&ペーストいただいても結構です。

5. 「**OK**」をクリック



資料請求・ご質問等は、お気軽に下記までお問い合わせ下さい。

株式会社ヴァイナス

【 本 社 】 〒530-0003 大阪市北区堂島2-1-31 京阪堂島ビル
TEL 06 (6440) 8111(代) FAX 06 (6440) 8112

【東京支社】 〒141-0022 品川区東五反田1丁目11番15号 電波ビル3F
TEL 03 (5791) 2643(代) FAX 03 (5791) 2649

URL <https://www.vinas.com> E-mail sales@vinas.com